

Leistungsabzeichen: Die Gruppe im Löscheinsatz

Variante 1: Außenangriff – Wasserentnahme von Hydranten

Sollzeit: 150 bis 180 sec. Bei Schnellangriffsverteiler 10 sec Abzug.

Wichtig:

Angriffstrupp und Wassertrupp nehmen C-Schläuche von oben oder von der anderen Seite, damit der Schlauchtrupp am Schluß seine zwei C-Schläuche schneller erreicht.

Der Schlauchtrupp darf sich erst ausrüsten, wenn der Wassertrupp seinen Eimer umgespritzt hat. D.h. alle müssen sich beeilen, damit dem Schlauchtrupp genügt Zeit bleibt!!

1. Gruppenführer

Knoten: keine

Den Rest weiß er selbst. Wichtig für Angriffstrupp: "... Zum Einsatz fertig!"

2. Angriffstrupp

Knoten: Brustbund mit Sicherung durch Spierenstich

Führer: Wiederholt "Zum Einsatz fertig", Ausrüsten mit Handlampe und C-Schlauch. **Mann:** Setzt Schnellangriffsverteiler (**Schließen!!**). Ausrüsten mit Strahlrohr und C-Schlauch. **Führer zum Maschinisten:** "Wasser marsch!" Beide stehen am Verteiler bereit.

Führer: "Angriffstrupp einsatzbereit!" Erhält Befehl vom Gruppenführer und wiederholt: "Angriffstrupp, 1. Rohr, zum Umspritzen des linken Eimers bis zur linken markierten Linie über die Wiese vor!"

Zum Verlegen der Buchten: Beide mit dem Rücken zueinander. **Mann** steht außen und wirft nach hinten. **Führer** steht innen und wirft nach vorne. Beide kuppeln in der Mitte, **Mann** läuft mit Strahlrohr nach vorne, **Führer** kuppelt an Verteiler an.

Führer: "1. Rohr Wasser marsch!" Nach Umspritzen des Eimers zum Gruppenführer: "Angriffstrupp Befehl ausgeführt!"

Nach Gruppenführer-Kommando: "Angriffstrupp Rohr zurück!" antwortet **Führer:** "1. Rohr Wasser halt!"

3. Wassertrupp

Knoten: Halbmastwurf gestochen an Feuerwehrgurt

Mann: Spült Hydranten, **Führer:** Legt B-Schlauch von Pumpe zum Hydranten. Danach stellen sich beide am Verteiler bereit.

Führer: "Wassertrupp einsatzbereit!". Erhält Befehl vom Gruppenführer und wiederholt: "Wassertrupp, 2. Rohr, zum Umspritzen des rechten Eimers bis zur rechten markierten Linie über die Wiese vor!"

Danach rüsten sich beide aus. **Führer:** C-Schlauch und Handlampe, **Mann:** C-Schlauch und Strahlrohr. Zum Verlegen der Buchten: Beide mit dem Rücken zueinander. **Mann** steht außen und wirft nach hinten. **Führer** steht innen und wirft nach vorne. Beide kuppeln in der Mitte, **Mann** läuft mit Strahlrohr nach vorne, **Führer** kuppelt an Verteiler an.

Führer: "2. Rohr Wasser marsch!" Nach Umspritzen des Eimers zum Gruppenführer: "Wassertrupp

Befehl ausgeführt!"

Nach Gruppenführer-Kommando: "Wassertrupp Rohr zurück!" antwortet **Führer**: " 2. Rohr Wasser halt!"

4. Schlauchtrupp

Knoten: Mastwurf gelegt mit Halbschlag an C-Strahlrohr (**schließen!!**) mit Schlauch

Beide rüsten sich mit Warnleuchten (**anschalten!!**) und Warnpyramiden aus und stellen diese 30m vor dem Fahrzeug und 30m hinter dem Hydranten auf.

Beide stellen sich am Verteiler bereit. **Führer**: "Schlauchtrupp einsatzbereit!". **Führer** bedient den Verteiler, **Mann** übernimmt Schlauchaufsicht. Wenn Wassertruppführer meldet: "Wassertrupp Befehl ausgeführt!", steht **Führer** auf und wiederholt den Gruppenführer-Befehl: "Schlauchtrupp, 3. Rohr, zum Umspritzen des mittleren Eimers bis zur mittleren markierten Linie über die Wiese vor!"

Danach rüsten sich beide aus. **Führer**: C-Schlauch und Handlampe, **Mann**: C-Schlauch und Strahlrohr. Zum Verlegen der Buchten: Beide mit dem Rücken zueinander. **Mann** wirft nach hinten. **Führer** wirft nach vorne. Beide kuppeln in der Mitte, **Mann** läuft mit Strahlrohr nach vorne, **Führer** kuppelt an Verteiler an.

Führer: " 3. Rohr Wasser marsch!" Nach Umspritzen des Eimers zum Gruppenführer: "Schlauchtrupp Befehl ausgeführt!"

Nach Gruppenführer-Kommando: "Schlauchtrupp Rohr zurück!" antwortet **Führer**: " 3. Rohr Wasser halt!"

5. Melder

Knoten: Mastwurf gestochen mit Sicherung durch Spierenstich an Holm

Bleibt ab Kommando: "Zum Einsatz fertig!" beim Gruppenführer. Übernimmt nach Wiederholung des Gruppenführer-Befehls: "Melder übernimmt den Verteiler" die Bedienung des Verteilers und die Schlauchaufsicht.

Wichtig: Der Melder zählt ab dem Schiedsrichterruf "**120**" mit.

Nach den Meldungen Truppführer: "X. Rohr Wasser halt!", schließt der Melder den jeweiligen Verteilerabgang. Allerdings nicht ruckartig wegen Gefahr des Wasserschlags.

6. Maschinist

Knoten: Zimmermannsschlag an Holm oder Deichsel

Startet den Motor, schaltet Warnblinklichter, Fahrlicht, blaues Licht ein, Nimmt Blinddeckel ab, Ankuppeln der B-Schläuche, Inbetriebnahme und Bedienung der Pumpe. Nach Schiedsrichterkommando: "Motor aus!", Motor, Warn- und Beleuchtungseinrichtungen abstellen.

Nach der Übung:

Entwässern aller C-Schläuche, über der Schulter falten und sauber am Verteiler mit Strahlrohren und Handlampen ablegen. Antreten am Verteiler. Dieser hat bis dahin Wasser.

Gruppenführer: "Zum Abmarsch fertig!"

Angriffstruppführer zum Maschinisten: "Wasser halt!"

Danach: Aufräumen außer Verkehrsabsicherung und vor dem Fahrzeug antreten.

Falls kein Schnellangriffsverteiler verwendet wird:

Angriffstrupp setzt Verteiler. **Wassertruppführer** legt B-Schlauch von Pumpe zum Verteiler und gibt an den Maschinisten den Befehl: "Wasser marsch!". Nach dem Abbauen gibt der **Wassertruppführer** an den Maschinisten den Befehl: "Wasser halt!".

Saugleitung

Dauer 100 sec., **Visiere ab, da diese beim Kuppeln stören!**

1. Gruppenführer

Befehl: "Saugleitung kuppeln!"

2. Maschinist

Legt Schlüssel, Saugkorb und Leinen bereit. Nimmt Blinddeckel ab. Kuppelt Saugleitung an, gibt Kommando: "Fertig!". Führt Trockensaugprobe durch (**Pumpe ganz entleeren!!**). Nach Abbauen kontrolliert er Fahrzeug und meldet: "Mannschaft vollzählig! Fahrzeug fahrbereit!"

3. Wassertrupp

Führer: "Vier Saugschläuche!" Nimmt den ersten Saugschlauch. **Mann** nimmt den zweiten Saugschlauch. **Führer** kuppelt in Richtung Pumpe, **Mann** mit Rücken zur Pumpe. Aus der Leitung heraussteigen, **Mann** nicht rückwärts gehen! **Führer** zieht 3m Leine aus dem Sack, legt Mastwurf an Saugkorb, danach Halbschläge an die Saugleitung. **Mann** legt Ventilleine an, stellt sich an der Kupplung vom 1. und 2. Saugschlauch bereit. Nach Anlegen der Halbschläge läuft **Führer** zum Saugkorb und gibt Kommando: "Saugleitung hoch!", wenn der Maschinist Handzeichen gibt (und evtl. "Fertig!" schreit), "Saugleitung zu Wasser!".

4. Schlauchtrupp

Mann nimmt 3. Saugschlauch, **Führer** den 4. (besser vom Ablauf). Beim Kuppeln hält der **Führer** hinter dem Wassertruppführer die Leitung, der **Mann** dem Wassertruppmann. D.h. der **Mann** wird zuerst benötigt, daher Saugschlauch Nr. 3. **Führer** hält Saugleitung zum Anlegen des Mastwurfs, wechselt dann auf die Kupplung von 2. auf 3. Saugschlauch und bleibt dort. Der **Mann** hebt zuerst bei Kupplung 1. auf 2. Saugschlauch, wechselt dann zur vorletzten Kupplung und bleibt dort.


Merke: Führer hilft dem Führer, Mann hilft dem Mann!

Nach dem Kuppeln:

Wassertrupp entfernt Saugkorb und legt Blinddeckel an. Bei Schiedsrichter-Kommando "Trockensaugprobe beginnen!" stellen sich die beiden Trupps an der Saugleitung auf und warten. **Kein Herumlafen oder Rauchen von Schlauch- und Wassertrupp!!**

Danach Abbauen. Antreten aller Trupps vor dem Fahrzeug.

Aufbau



Saugleitung

